



INVIO SMS DA ESTERNO

il pannello si può usare dall'esterno mediante parametri HTTP di cui alleghiamo documentazione ovvimente bisogna avere un account attivo con noi e il credito scala da pannello

Disponibili **PHP** o **ASP** o che nel caso vi verrà fornito.

La piattaforma è stata realizzata per permettere a sviluppatori terzi, di poter integrare nel proprio software la funzione di invio di SMS e controllo credito.

Controllo credito tramite richiesta **HTTP POST**

URL : <http://www.pannellosms.com/smspost.php>

Parametri autenticazione:

login – Login utente

password – Password utente

Parametro obbligatorio:

showcredit – Con valore = 1

Il server risponderà con **CREDITS:** <valore>”, ove <valore> è il credito residuo espresso in millesimi di euro.

In caso di errore la risposta del server sarà “Error: auth”.

Invio singolo/multiplo di SMS tramite richiesta HTTP POST

URL : <http://www.pannellosms.com/smspost.php>

Parametri autenticazione:

login – Login utente [valore:stringa]

password – Password utente [valore:stringa]

Parametri obbligatori:

dest – Numero nel formato internazionale +390123456789

(separati da punto e virgola ";" per invio multiplo) [valore:stringa]

message – Testo del messaggio (non limitato a 160 caratteri) [valore:stringa]

sender – Mittente del messaggio (max 11 caratteri alfanumerici o numero nel formato internazionale +390123456789) [valore:stringa]

Parametri opzionali:

quality – Qualità del messaggio: (Alta,Media,Bassa,) [valore:stringa (Alta,Media,Bassa)]
notify – Notifica avvenuta consegna (1 = abilita – 0 disabilita) [valore:intero (0,1)]
wappush – URL per messaggio Wap Push (Es.: <http://www.example.net>)
[valore:stringa]
notifycodes – Ricevi codici notifica nella risposta del server (1 = abilita – 0 disabilita)
[valore:intero (0,1)]

Il server risponderà con "OK\r\n**CREDITS**: <valore>", ove <valore> è il credito residuo espresso in millesimi di euro.

In caso di errore la risposta del server sarà "Error".

Funzionalità opzionale:

E' possibile limitare l'invio di sms (ad esempio per l'invio gratuito per gli utenti del proprio sito) indicando la quantità disponibile, il periodo di validità e l'indirizzo IP dell'utente.

Per attivare questa funzione bisogna inviare i seguenti parametri:

quantity – Numero di messaggi disponibili per l'invio (Es.: 3) [valore:intero (1,2,...)]
timespan – Durata della limitazione (Es.: 24) [valore:intero (1,2,...)]
userip – Indirizzo IP dell'utente sul quale viene effettuata la limitazione di invio
[valore:stringa]

Se **quantity** è 0 (zero, oppure i parametri non sono inviati), la funzionalità non è attivata.

Esempio: (utilizzabile anche con altro file [smspost.php](#))

quantity=3 timespan=24 ip=192.168.123.045

Utilizzando questi parametri l'utente con indirizzo IP 192.168.123.045 potrà inviare fino a 3 SMS nell'arco di 24 ore.